

Installation de Windows Server 2025

D E L Z O R
T H O M A S

2025

SYSTÈME

Installation de Windows Server 2025 avec une Clé USB Bootable

Prérequis

Avant de commencer, s'assurer de disposer de :

- Une clé **USB d'au moins 8 Go**
 - Un **PC sous Windows** pour créer la clé bootable
 - Une **image ISO de Windows Server 2025** (téléchargeable sur le site de Microsoft)
 - Une **connexion Internet stable**
-

Création de la clé USB bootable

Avec Rufus

1. **Télécharger et exécuter Rufus** → <https://rufus.ie/fr/>
 2. **Insérer la clé USB**
 3. **Sélectionner l'ISO de Windows Server 2025**
 4. **Choisir "GPT" pour UEFI ou "MBR" pour BIOS**
 5. **Lancer la création** et patienter
-


Démarrage sur la clé USB

1. **Brancher la clé USB bootable** sur le serveur cible
2. **Accéder au BIOS/UEFI** (Appuyer sur **F2, F12, ESC ou DEL** au démarrage selon le fabricant)
3. **Modifier l'ordre de boot** pour mettre la clé USB en premier
4. **Enregistrer et redémarrer**


Installation de Windows Server 2025

Lancement de l'Installation


1. **Sélectionner la langue et le clavier**, puis cliquer sur "Suivant"
2. **Cliquer sur "Installer maintenant"**
3. **Entrer la clé de produit** ou cliquer sur "Je n'ai pas de clé"



4. **Choisir l'édition de Windows Server 2025** (Standard, Datacenter...)




5. **Accepter les termes du contrat**



Configuration des Disques


1. Sélectionner Le disque cible



2. Cliquer sur "Suivant" pour lancer l'installation

Finalisation

1. Attendre la copie et l'installation des fichiers
2. Créer un compte administrateur



Configuration Post-Installation

1. **Mettre à jour les pilotes** (via Windows Update ou le site du fabricant)
2. **Activer Windows Server** si ce n'est pas déjà fait
3. **Configurer le rôle de serveur** (Active Directory, DNS, DHCP, etc.)
4. **Mettre en place les stratégies de sécurité**

 **Félicitations ! Windows Server 2025 est maintenant installé et prêt à l'emploi !**  